

CFOP nos **consignados**, explicado de forma simples

Quais notas fiscais a loja usa em cada etapa da consignação, e o que cada código quer dizer.

O que é CFOP?

É um código de 4 números que vai em **toda nota fiscal** e diz **que tipo de operação** está acontecendo: compra, venda, devolução, consignação... É ele que mostra à Receita "o que foi isso".

Como ler o código: o CFOP é sempre do ponto de vista de **quem emite a nota**. O **primeiro número** diz a direção e a distância.

Começa com	Significa
1 ou 2	quem emite está recebendo o veículo (1 = mesmo estado · 2 = outro estado)
5 ou 6	quem emite está enviando o veículo (5 = mesmo estado · 6 = outro estado)

Os três últimos números dizem o tipo da operação. Na consignação você só vai ver quatro finais: **917, 115, 918 e 919**.

O caminho do veículo consignado, nota por nota

1 O carro chega na loja — a nota da consignação (final 917)

- Dono **pessoa física**: como pessoa física não emite nota, **quem emite é a loja**, uma nota de entrada com **1917** (mesmo estado) ou **2917** (outro estado).
- Dono **empresa**: **quem emite é a empresa dona do carro**, não a loja. É uma nota de **remessa em consignação**, com **5917** ou **6917**, porque para ela o carro está saindo.

⚠ Com dono empresa, a loja **não emite nota de entrada**. Peça à empresa dona a nota de remessa e informe a **chave** dela no RenaveBrasil.

→ A nota diz: **"este carro está aqui para vender, mas não é da loja"**. Por isso a loja não paga imposto como se tivesse comprado o veículo.

2 O carro é vendido — nota de venda (final 115)

- A loja emite a nota para o comprador com **5115** ou **6115**.

→ Diz: “vendi um carro que estava comigo em consignação”.

⚠ Sem essa nota, a transferência do carro para o comprador **fica travada** no Renavam.

3 Se o dono for empresa — devolução simbólica (final 919)

- Além da nota de venda, a loja emite **5919** ou **6919** para a empresa dona do carro.

→ É uma devolução “só no papel”: o carro não volta fisicamente, mas a nota fecha a conta da consignação com a empresa dona.

4 Se o carro não vender — devolução (final 918)

- O contrato é cancelado, o carro volta para o dono e a loja emite **5918** ou **6918**.

→ Diz: “devolvi o carro que estava aqui em consignação”.

Resumo para guardar

Momento	Quem emite	Mesmo estado	Outro estado
Carro entra (dono pessoa física)	Loja	1917	2917
Carro entra (dono empresa)	Empresa dona	5917	6917
Carro é vendido	Loja	5115	6115
Dono empresa: devolução simbólica	Loja	5919	6919
Carro não vendeu e volta	Loja	5918	6918

Onde entra o RenaveBrasil

Você informa no sistema a **chave** de cada nota, aquele número de 44 dígitos. O RenaveBrasil envia essa chave ao RENAVE em cada etapa.

💡 **Dica:** a nota é emitida pelo seu emissor de NF-e ou pelo seu contador. Passe esta tabela para quem emite as notas da loja: usar o código errado pode travar a transferência ou gerar problema fiscal. Em caso de dúvida, confirme sempre com o seu contador.